

Installationsvejledning Logos 6.3.2

Denne vejledning kan bruges uanset om du installerer Logos for første gang eller du opdaterer til version 6.3.2.

Logos kan installeres på en PC som har Windows 7, 8 eller 10. Logos benytter sig af Word. Den mindste skærmstørrelse er 15,6 tommer. Du bør have et headset som eleven kan benytte.

Logos kan installeres lokalt på brugerens C-drev.

De filer som installerer Logos hedder LogosInstaller.exe, LogosSetup.msi og setup.exe.

Klik en gang på LogosInstaller.exe og klik derefter en gang nedenfor på LogosInstaller.exe. Du får nu typisk beskeden «Gem som». Vælg at gemme filen på C-drevet. Opret en mappe på C-drevet og kald den for «Logos 6.3.2.» Flyt LogosInstaller.exe over i mappen. Gå tilbage til Logometricas hjemmesiden og gør det samme med filerne LogosSetup.msi og setup.exe. Hvis du ikke får valgt «Gem som», lægger filerne sig automatisk i Downloads eller Downloadede filer. Når de tre filer er gemt i mappen, sletter du de tilsvarende filer fra når Logos eventuelt tidligere er blevet installeret. Der findes tidligere gemte filer på C-drevet hvis ny LogosInstaller osv. gemmes som LogosInstaller (1) osv.

Luk internetbrowseren og åben mappen «Logos 6.3.2.» eller filerne i Downloads eller i Downloadede filer. Dobbeltklik på LogosInstaller.exe. Hvis du har Windows 10, dukker der et vindue op med overskriften «Windows beskytter PC'en». Tryk på «Mere info» og vælg «Kør alligevel». Klik på «Next», «I agree» og «Next» en til tre gange. Du bliver bedt en eller flere gange om, at sige ja til at en eller flere applikationer foretager ændringer på din enhed. Nu installeres Logos på din PC.

Hvis du ikke har administratorrettigheder til din PC, stopper installationen når du bliver bedt om at godkende at en applikation foretager ændringer på enheden. Bed en IT-medarbejder om administratorrettigheder eller bed dem om at hjælpe med at installere Logos.

Nogle antivirusprogrammer (såsom f.eks. Trend og AVG) fejlfortolker brugen af kryptering i Logos som en virus og nægter installation af programmet. Hvis du oplever dette problem, skal du afslutte installationen, deaktivere dit antivirusprogram og derefter installere Logos. Hvis du ikke selv er i stand til at gøre dette, kan du bede en IT-medarbejder om hjælp. Alternativt kan en IT-medarbejder få bekræftet/godkendt installationsfilerne til Logos i antivirusprogrammet før Logos installeres. Medarbejderen kan eventuelt kontakte udgiveren af antivirusprogrammet for at få dette foretaget.

Du åbner Logos ved at dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Hvis Logos har været installeret og brugt tidligere på PC'en, henter Logos automatisk gemte elevdata. Brugernavn og adgangskode er «sys» hvis du ikke tidligere har ændret disse. Ved aktivering, indtast navnet på din arbejdsplads. Skriv derefter dit kundenavn ind og din kundenøgle. Denne information fik du eller en kollega i en e-mail fra os, da du tegnede abonnement på Logos. Informationen står også under Logos Profil på Logometricas

hjemmesiden. Du, eller kontaktpersonen for abonnementet, kan logge ind på Logos Profil med brugernavn og adgangskode. Disse oplysninger blev også sendt via e-mail da abonnementet blev tegnet. Hvis du ikke kan finde dem, kan du få oplysningerne ved at kontakte os via e-mail eller telefon.

Du får besked om at indtaste din e-mailadresse. Indtast den e-mailadresse som du har på din arbejdsplads. Vi har brug for denne til at kunne sende dig Logos Nyt og vigtig information om opdateringer af Logos.

Hvis du abonnerer på en nynorsk licens og har en bokmålsversion af Windows, skal du klikke på «Sprog» i menulinjen i Logos og vælge nynorsk, efter at du har indtastet brugernavn og adgangskode, men før at du aktiverer licensen.

Hvis du har Windows 10, er standard skærmopløsningen 150%. Logos kan maksimalt have en skærmopløsning på 125%. Luk Logos og peg med markøren på en tom skærm. Højreklik og vælg Skærmindstillinger. Gå til Skala og indstillinger. Vælg 125% som størrelsen på tekst, apper og andre elementer.

Logos er afhængig af at du har et headset som kan benyttes til både at optage samt afspille lyd. Eventuelle fejlmeldinger om at lyd ikke registreres eller at baggrundsstøj registreres, skyldes at lyden ikke er korrekt kalibreret. Gå til Fil i menuen og vælg Kalibrer lyd, tjek og juster. Du kan læse mere om lyd og kalibrering under Teknisk hjælp på vores hjemmeside. Der anbefaler vi også to headset.

Du kan installere Logos på en PC som ikke er tilsluttet internettet. Brug en PC som er tilkoblet internettet for at downloade de tre installationsfiler fra Logometricas hjemmeside til en USB-nøgle. Sæt USB-nøglen i PC'en uden internetforbindelse og gem filerne på C-drevet. Dobbeltklik på LogosInstaller.exe og installer Logos. Vælg Offline aktivering efter at du har indtastet brugernavn og adgangskode. Udskriv eller skriv informationen ned som du får vist. Gå tilbage til PC'en med internetforbindelse. Gå til «Bestil Logos» på Logometricas hjemmeside. Vælg land. Vælg «Offline aktivering» i menuen. Indtast kundenavn og kundenøgle samt informationen som du udskrev eller skrev ned og vælg derefter «Aktiver». Skriv kundenøglen ned. Indtast kundenøglen i Logos på PC'en uden internetforbindelse.

Se Teknisk hjælp på vores hjemmeside hvis du har spørgsmål som ikke blev besvaret her. Hvis du ikke kan finde et svar, så ring på + 47 51 77 80 45 mellem 8 og 15.30 for teknisk support.